


労働者名簿 2 のクライアント・サーバシステムでの運用について

本アプリケーションは複数台のパソコンで利用することができます。サーバにデータを置きクライアントからデータの編集を行えます。



サーバの設定

1. 本アプリケーションをインストールします。
2. ファイアウォールが有効な場合は例外設定をします。
 - ・プロトコルで設定する場合
ポート：3050 プロトコル：TCP
の送受信を許可します。
 - ・プログラムで設定する場合
Meibo.exe (C:¥Program Files¥DANGOBROS¥Meibo2¥Meibo.exe)
fbserver.exe (C:¥Program Files¥Firebird¥Firebird_1_5¥bin¥fbserver.exe)
gbak.exe (C:¥Program Files¥Firebird¥Firebird_1_5¥bin¥gbak.exe)
の送受信を許可します。

クライアントの設定

1. 本アプリケーションをインストールします。
2. ファイアウォールが有効な場合は例外設定をします。
 - ・プロトコルで設定する場合
ポート：3050 プロトコル：TCP
の送受信を許可します。
 - ・プログラムで設定する場合
Meibo.exe (C:¥Program Files¥DANGOBROS¥Meibo2¥Meibo.exe)
fbserver.exe (C:¥Program Files¥Firebird¥Firebird_1_5¥bin¥fbserver.exe)
gbak.exe (C:¥Program Files¥Firebird¥Firebird_1_5¥bin¥gbak.exe)
の送受信を許可します。
3. 労働者名簿 2 の環境設定を行います。
 - ・労働者名簿 2 を起動し、メニューの「ツール」から「環境設定」を選択します。
 - ・環境設定画面が表示されるので「接続(S)」タブをクリックします。
 - ・サーバの指定方法を「IP アドレス」「コンピュータ名」のどちらかを選択します。
 - ・指定方法で「コンピュータ名」を選択した場合、コンピュータ名欄にサーバのコンピュータ名を入力します。指定方法で「IP アドレス」を選択した場合、IP アドレス欄にサーバの IP アドレスを入力します。
 - ・「OK」をクリックし、本アプリケーションを再起動します。